

共用サーバー EX スタートアップマニュアル


このガイドでは、以下のメニューについて説明しています。

1. 共用サーバー EX サーバー管理画面「PEM」ログイン方法
2. ホスティングの設定
3. Web コンテンツのアップロード方法
4. サブドメインの設定
5. メールボックス・メールアカウントの作成

1. 共用サーバー EX サーバー管理画面「PEM」ログイン方法

アカウント設定完了のお知らせメールに記載されているサーバー管理画面「PEM」の URL にアクセスします。

以下のログイン画面が表示されますので、[ユーザー名] と [パスワード] を入力後、[ログイン] をクリックしてください。**※サーバーNavi にログインする会員 ID とパスワードとは異なります。**



ログイン画面のスクリーンショット。ユーザー名: example, パスワード: 6個の点, 言語: Japanese (ドロップダウンメニュー) が表示されている。ログインボタンがある。

Copyright © 2000-2007 SWsoft. All rights reserved

※ 言語の設定は、日本語と英語を選択する事が出来ます。(規定を選択すると日本語で表示されます。)


【メインメニュー画面】




メインメニュー画面のスクリーンショット。左側には「設定と管理」メニューがあり、ドメイン名の概要、eメール、ウェブスペース、サービスユーザー、統計と分析がリストアップされている。右側には「ホスティング 設定と管理」セクションがあり、ドメイン名の概要、ウェブスペース、サービスユーザー、eメール、アプリケーションウォルト、統計と分析の各セクションが紹介されている。画面下部には「Powered by SWSOFT」のロゴと著作権情報が表示されている。

2. ホスティングの設定

- ① メニュー画面から[ドメイン名の概要] をクリックし、[ドメイン名の管理] をクリックします。



- ② [ドメイン名] の一覧が表示されますので、設定を行う[ドメイン名] をクリックします。



この欄が空白の場合に
ホスティング追加を行います。

- ③ 利用するホスティングの [ホスティングを追加する] をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理

Screen ID:2.11.11.58

ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計

全般

ID: 2513
名前: ■ ■ ■
同期: ☒ はい
ゾーン管理機能: ☒ 有効

編集

DNSホスティング

DNSホスティングステータス: ☒ 準備完了
DNS管理: ☒ 有効

ウェブホスティング

ウェブホスティングタイプ: なし [▶ ホスティングを追加する](#)

メールホスティング

メールホスティングタイプ: なし [▶ ホスティングを追加する](#)

ウェブサービスを利用する場合は
こちらをクリック。 2-1 へ進む。

メールサービスを利用する場合は
こちらをクリック。 2-2 へ進む。

2-1. ウェブサービスを利用する場合のホスティング追加方法

- ① ウェブホスティング項目の、[ホスティングを追加する] をクリックします。


ウェブホスティング

ウェブホスティングタイプ: なし [▶ ホスティングを追加する](#)


メールホスティング

メールホスティングタイプ: なし [▶ ホスティングを追加する](#)


- ② ウェブサイト(Microsoft IIS) のチェックボックスがチェックされている事を確認し [次へ] をクリックします。



- ③ ドキュメントルートの場合へのパスを指定し、**[次へ]** をクリックします。
- (ドメイン・サブドメインを追加する場合は 任意のディレクトリー名を入力します。デフォルトでは ドメイン名のディレクトリが `wwwroot` の下に作成されます。)



- ④ IP アドレスの選択画面が表示されます。
[次へ] をクリックします。



⑤ AWStats ウェブ統計を選択します。

※AWStats はブラウザで閲覧できるように HTML 形式で視覚的な統計情報を表示することができるアクセスログ解析です。

アクセス解析 AWStats を利用する場合は、「AWstats をこのドメイン名にインストール」のチェックボックスにチェックを入れ パスワードを設定します。利用しない場合は チェックを入れなくても構いません。

[次へ] をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 > ...

ウェブホスティングの追加

Screen ID: 2.11.11.61

ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

AWStats ウェブ統計

☐ AWstatsをこのドメイン名にインストール

パスワード:

新しいパスワードを生成

<< 戻る

AWStats を利用する場合は こちらをチェック

次へ >> キャンセル

⑥ 確認画面が表示されます。設定値に間違いが無いか確認し [完了] をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 > ...

ウェブホスティングの追加

Screen ID: 2.11.11.57

ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

ホスティングサマリの供給:
ウェブサイト (Microsoft IIS) のホスティングを提供する準備が出来ました。入力した設定値に間違いが無いか確認してください。

ウェブスペース設定

ウェブスペース: www.s185. ...

場所: ...

AWStats ウェブ統計

AWstatsをこのドメイン名にインストール: ☐ いいえ

<< 戻る

完了 キャンセル

- ⑦ 全般項目の「同期」、DNS ホスティング項目の「DNS ホスティングステータス」、ウェブホスティングの「同期」の3項目が、黄色のステータスランプから 緑色のステータスランプに変わればご利用可能です。
(ステータスランプは自動では変わりません。右上の[リフレッシュ] をクリックするとステータスランプが変わります。)

※注意 同期ステータスが有効(緑色) になるまで、**最大 15 分程度** かかります。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理

Screen ID: 2.11.11.58

ヘルプボックスを開く リフレッシュ

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計

全般

ID: 260

名前: ■ ■ ■ ■ ■

同期: いいえ

ゾーン管理機能: 有効

編集

DNSホスティング

DNSホスティングステータス: 更新中

DNS管理: 有効

準備完了

有効

メールホスティング

メールホスティングタイプ: Microsoft Exchange

同期: いいえ

ウェブホスティングタイプ: Microsoft IIS (ウェブスペース 101664)

URL: <http://> ■

場所: /wwwroot

IPアドレス: 125.206.115

IPアドレスタイプ: 共用

同期: はい

2-2. メールサービスを利用する場合のホスティング追加方法

- ① メールホスティング項目の、[ホスティングを追加する] をクリックします。

ウェブホスティング

ウェブホスティングタイプ: なし

▶ ホスティングを追加する

メールホスティング


メールホスティングタイプ: なし

▶ ホスティングを追加する

- ② メールホスティングには、Microsoft Exchange が表示されている事を確認し [次へ] をクリックします。



- ③ 「Microsoft Exchange のホスティングを提供する準備が出来ました。」と表示されます。[完了] をクリックします。



- ④ 全般項目の「同期」、DNS ホスティング項目の「DNS ホスティングステータス」、メールホスティングの「同期」の3項目が、黄色のステータスランプから 緑色のステータスランプに変わればご利用可能です。
(ステータスランプは自動では変わりません。右上の[リフレッシュ] をクリックするとステータスランプが変わります。)

※注意 同期ステータスが有効(緑色) に変わるまで、**最大 15 分程度**かかります。

サマリ DNS ウェブ ウェブ統計

全般

ID: 260

名前: . . .

同期: いいえ

ゾーン管理機能: 有効

はい
 有効

編集

DNSホスティング

DNSホスティングステータス: 更新中

DNS管理: 有効

準備完了
 有効

メールホスティング

メールホスティングタイプ: Microsoft Exchange

同期: いいえ

Microsoft Exchange
 はい

削除

3. Web コンテンツのアップロード方法

3-1. FTP アカウントのパスワード変更方法

Web コンテンツをサーバーへのアップロードする場合、最初に FTP アカウントの変更を行う必要があります。

① CONTROL PANEL 『PEM』 にアクセスします。

左メニューの、[ウェブスペース]をクリックし、[ウェブサイトの設定] をクリックします。

The screenshot shows the Hosting Control Panel interface. On the left, the 'ウェブスペース' (Web Space) menu item is highlighted in red. In the main content area, the 'ウェブサイトの設定' (Website Settings) section is also highlighted in red. This section includes a description: 'このセクションではウェブサイトの設定/管理を行うことができます。' (In this section, you can set/manage the website.) Below this, there are three other sections: 'データベース' (Database), 'バックアップ' (Backup), and 'ファイルマネージャー' (File Manager). The 'データベース' section describes managing databases and users. The 'バックアップ' section describes backing up and restoring data. The 'ファイルマネージャー' section describes managing files and directories. The 'DSNの管理' (DSN Management) section is also visible, describing ODBC user data sources.

② ウェブサイトの設定を行う [全般] セクションが表示されます。右下の [編集] をクリックします。

Hosting

ホスティング | マイアカウント ログアウト

契約ID: ウェブスペース

設定と管理

- ドメイン名の概要
- eメール
- ウェブスペース
 - ウェブサイトの設定
 - ファイルマネージャー
 - データベース
 - DSNの管理
 - バックアップ
- サービスユーザー
- 統計と分析

ホスティング > 設定と管理 > ウェブスペース

Screen ID: 2.72.31.65

ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

全般 パフォーマンス ログギング デフォルトドキュメント エラードキュメント MIMEタイプ IISアプリケーションプール

基本設定

名前: s202 [編集]

状態: ☒ 開始

SSIのサポート: ☒ オン テスト [編集]

PHPのサポート: ☒ オン テスト [編集]

Active Perlサポート: ☒ オン テスト [編集]

ASPのサポート: ☒ オン テスト [編集]

ASP.NET サポート: ☒ オン テスト [編集]

(ASP.NET 2.0 が有効になりました。)

FTPの設定

FTPのサポート: ☒ オン

FTPのURL: ftp://125.206. [編集]

(このリンクをクリックすると新規ブラウザウィンドウが起動し、ウェブサイトのコンテンツにFTPアクセスができます。また、このURLを使用してFTPクライアントソフトウェアからもコンテンツにアクセスできます。
*ウェブサイトのコンテンツはwwwrootフォルダ内に存在します。)

ログイン名: w0010

パスワード: ****

停止 編集

③ ウェブサイトの基本設定とFTP の設定を行うセクションが表示されます。

[FTP の設定] 項目のパスワードを変更します。

ホスティング > 設定と管理 > ウェブスペース
 ウェブサイトの設定

Screen ID: 2,72,31,66
 ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

全般 パフォーマンス ログイン デフォルトドキュメント エラードキュメント MIMEタイプ IISアプリケーションプール

基本設定

名前: s202. [G→]
 状態: ● 開始
 SSIのサポート: ☒
 PHPのサポート: ☒
 Active Perlサポート: ☒
 ASPのサポート: ☒
 ASP.NET サポート: ASP.NET 2.0

FTPの設定

☒ FTPのサポート
 ログイン名: w0010
 パスワード:
 新しいパスワードを生成

送信 キャンセル

- 1) FTP のサポート欄のチェックボックスにチェックが入っている事を確認します。
 (このチェックが外れていると FTP 接続ができません。)
- 2) 新しいパスワードを入力します。
 [パスワード] 欄に新しいパスワードを入力します。
 ([新しいパスワードを生成] をクリックするとランダムなパスワードが生成されます。)
- 3) [送信] をクリックします。

メモ:

FTP の設定欄に表示されているログイン名と、設定したパスワードを使用し FTP 接続に使用します。
 必ずメモに控えておいてください。
 (パスワードを忘れた場合は、再度 新しいパスワードを上書き設定します。)

3-2. FTP クライアントを使用した Web コンテンツのアップロード方法

FTP クライアントを使用し Web コンテンツをサーバーにアップロードする方法を、
 フリーソフトの「FFFTP」を使用して説明します。


サーバーにファイルを転送するプロセスを“FTP” (File Transfer Protocol)と呼びます。

お客様のウェブコンテンツをパソコン上にて作成・編集し、ご契約いただいたウェブ領域にアップロードすることにより、お客様のウェブサイトがインターネットからアクセスできるようになります。


FFFTP 入手先 (Vector)

<http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se061839.html>

- ① FFFTP を起動すると最初にホスト一覧ウィンドウが表示されますので、**[新規ホスト]** ボタンをクリックします。



- ② **[ホストの設定]** ウィンドウが開きます。



※ FTP サーバーの IP アドレスについて

サーバー管理画面「PEM」の左メニュー、**[ウェブスペース]**をクリックし、**[ウェブサイトの設定]**を表示
ウェブサイトの設定を行う **[全般]** セクションの FTP の設定欄に表示されている **[FTP の URL]** 欄に、

IP アドレスが表示されております。この IP アドレスで、FTP クライアントを利用した FTP 接続が可能です。

FTPの設定

FTPのサポート: ☒ オン

FTPのURL: <ftp://125.206.125.206>


(このリンクをクリックすると新規ブラウザウィンドウが起動し、ウェブサイトのコンテンツにFTPアクセスができます。また、このURLを使用してFTPクライアントソフトウェアからもコンテンツにアクセスできます。
*ウェブサイトのコンテンツはwwwrootフォルダ内に存在します。)

ログイン名: w001

パスワード: ****

停止 編集

③ ホストに接続します。



④ お客様が契約されている Web サーバーの Web スペースが右側に一覧表示されます。




注意:

FTP クライアントを使用してのアクセス権限の変更はできません。

ファイルやディレクトリーのアクセス権を変更する場合は、サーバー管理画面「PEM」のファイルマネージャーを利用します。

- ⑤ 左側のローカルのディレクトリから、右側の FTP サーバーの ドキュメントルートへファイルをアップロードします。



※転送モードについて

転送モードは、 の自動判別が押されている状態をご利用いただくと、ファイルを自動判別してファイル毎に、アスキー転送・バイナリ転送を切り替えて転送します。


- ⑥ ファイルアップロード後、ブラウザで正常に表示されているかご確認ください。

3-3. Internet Explorer を使用した Web コンテンツのアップロード方法

Windows パソコンをご利用の場合、Internet Explorer を使用し FTP 接続することができます。

- ① サーバー管理画面「PEM」にアクセスします。


左メニューの、[ウェブスペース]をクリックし、[ウェブサイトの設定] をクリックします。




- ② ウェブサイトの設定を行う [全般] セクションの FTP の設定欄に表示されている FTP の URL をクリックします。

FTPの設定	
FTPのサポート:	☒ オン
FTPのURL:	ftp://125.206.125.206
(このリンクをクリックすると新規ブラウザウィンドウが起動し、ウェブサイトのコンテンツにFTPアクセスができます。また、このURLを使用してFTPクライアントソフトウェアからもコンテンツにアクセスできます。 *ウェブサイトのコンテンツはwwwrootフォルダ内に存在します。)	
ログイン名:	w0010
パスワード:	*****

- ③ ブラウザーが起動し、お客様の契約されている Web 領域に FTP 接続されます。
[wwwroot] のフォルダをクリックします。




- ④ Web コンテンツ用のデータを ドラッグ&ドロップでアップロードします。



4. サブドメインの設定

- ① サーバー管理画面「PEM」 にアクセスします。


左メニューの、[ドメインの概要] をクリックし、[ドメインの管理] を表示し、[新しいサブドメイン名の追加] をクリックします。



ID	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	同期
アイテムが見つかりません				

- ② [新しいサブドメイン名の追加] 画面が表示されます。

サブドメイン名:を入力、ウェブホスティング、メールホスティングを それぞれ選択し、[次へ] をクリックします。



- ・ サブドメイン名 → 任意のサブドメイン名を入力します。

※ドメイン名にはアルファベット、数字、ハイフン、および区切り記号としてのドットを含めることが可能ですが、始まりと終わりが文字または数字でなければなりません。

- ・ ウェブホスティング → ウェブサイト (Microsoft IIS)を選択すると、Web サービスが利用できます。
- ・ メールホスティング → Microsoft Exchange を選択すると、メールサービスが利用できます。

- ③ ウェブスペースの設定画面が表示されます。場所(ドキュメントルート)を設定し [次へ] をクリックします。
(ドキュメントルートのパスが存在しない場合は、自動的にディレクトリーが作成されます。)

ウェブスペース設定

ウェブスペース:	ウェブスペース 102910
場所:	home. [] . []

(ウェブスペースのドキュメントルートに関連したドキュメントルートの場合へのパスです。存在しない場合、ディレクトリは自動的に作成されます。)

<< 戻る 次へ >> キャンセル

④ IP タイプの設定画面が表示されます。

[次へ] をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理
新しいサブドメイン名の追加

Screen ID:2.72.11.71

ヘルプボックスを開く リフレッシュ

ウェブサイト設定

IPのタイプ:	共用
---------	----

<< 戻る 次へ >> キャンセル

⑤ AWStats ウェブ統計の設定画面が表示されます。アクセスログ解析ソフト AWStats を利用される場合は、[AWstats を このドメイン名にインストール] にチェックを入れ パスワードを入力し、[次へ] をクリックします。AWStats を利用しない場合は、[次へ] をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理
新しいサブドメイン名の追加

Screen ID:2.11.11.61

ヘルプボックスを開く リフレッシュ

AWStats ウェブ統計

☐ AWStatsをこのドメイン名にインストール	
パスワード:	
	新しいパスワードを生成

<< 戻る 次へ >> キャンセル

- ⑥ 新しく追加するサブドメインの確認画面が表示されます。設定事項を確認し **完了** をクリックします。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 > ドメイン名の管理 Screen ID:2.11.11.57

新しいサブドメイン名の追加 ヘルプボックスを編集 リフレッシュ

ドメイン名作成サマリ:
新しいドメイン名を作成する準備が出来ました。設定値を確認してください。

サマリ

ドメイン名: home. . . .
 DNSサーバー: dns01.win-sv.jp, dns02.win-sv.jp
 ウェブホスティングタイプ: ウェブサイト (Microsoft IIS)
 メールホスティングタイプ: Microsoft Exchange

ウェブスペース設定

ウェブスペース: www.d413-1
 場所: /

AWStats ウェブ統計

AWstatsをこのドメイン名にインストール: ☐ いいえ

- ⑦ ドメイン名の管理画面に、追加したサブドメイン名が表示されます。

ホスティング > 設定と管理 > ドメイン名の概要 Screen ID:2.11.11.01

ドメイン名の管理 ヘルプボックスを編集 リフレッシュ


検索: ID: ドメイン名: ウェブホスティング: メールホスティング: 同期:

合計2 アイテム ページごとのアイテム数: 25 50 100

ID ▲	ドメイン名	ウェブホスティング	メールホスティング	同期
256		Microsoft IIS (ウェブスペース 100404)	Microsoft Exchange	● はい
257	home. . . .	Microsoft IIS (ウェブスペース 100404)	Microsoft Exchange	● はい

合計2 アイテム ページごとのアイテム数: 25 50 100

ドメインの設定を行った後、サーバー管理画面「PEM」の「同期」が「いいえ」から「はい」に変わると設定完了です。




5. メールボックス・メールアカウントの作成

POP3/SMTP のメールサービスのご利用方法です。

5-1. メールアドレス作成方法


- ① CONTROL PANEL 『PEM』 にアクセスします。

左メニューの、[e メール] をクリックし、[メールボックス] を表示し、[新しいメールボックスの追加] ボタンをクリックします。



- ② 新しいメールボックスを追加する画面が表示されます。[次へ] をクリックします。

(既にサービスユーザーが作成されている場合は、既存のサービスユーザーを選択する事ができます。)



- ③ アカウント情報を入力する画面が表示されます。

[表示名] [ログイン名] [パスワード] を入力し、[次へ] をクリックします。



メイン

表示名:	田中 太郎	
ログイン名:	tanaka	@
パスワード:		
	新しいパスワードを生成	

<< 戻る キャンセル

- ・表示名 → 表示名欄には、氏名・会社名等を入力します。

この欄は、Outlook Web Access を利用してメールを送信した場合のみ メール送信先の差出人欄に、この表示名が表示されます。

(POP3/SMTP のメールクライアントにて、メール送受信を行った場合 メールクライアント側に設定した、名前が表示されます。)

- ・ログイン名 → ログイン名を入力します。

(ログイン名は「アルファベット」「数字」「ドット」「ハイフン」「アンダーバー」が使用可能)

- ・パスワード → パスワードを入力します。

(パスワードは、「アルファベット」「数字」「記号」が使用可能)

④ メールボックスの詳細設定を行います。

メールアドレスの設定・メールボックスのサイズ、利用するプロトコルやサービスが設定できます。

※メールボックスのサイズは 1MB 以上でご入力ください。0MB の場合、メールの送受信ができない原因となります。

全般

エイリアス: tanaka
表示名: 田中 太郎
eメールアドレス: tanaka @ [ドメイン]
最大メールボックスサイズ: 100 MB
(使用可能なメールボックスストレージサイズ: 455.117 MB)

メールボックスアクセス

Outlook Web Access (OWA): ☐
Outlookアクセス: ☐ 利用不可
ActiveSync: ☐ 利用不可
IMAP4: ☐ 利用不可
POP3: ☐

メールボックスの初期化

☒ メールボックスフォルダ構造の作成

フォルダ名の言語: 日本語

<< 戻る

完了

キャンセル

- 1) [全般] 項目の最大メールボックスサイズを入力します。
- 2) [プロトコルの設定] 項目の Outlook Web Access(OWA) と POP3 のチェックボックスにチェックを入れます。
- 3) 画面右下の[完了]ボタンをクリックします。


※ メールボックスの初期化項目の「メールボックスフォルダ構造の作成」がチェックされ、「フォルダ名の言語」に日本語が選択されている事をご確認ください。

(英語が選択されていた場合は、Outlook Web Access でのメニュー表示が英語になります。)


5-2. メールクライアントの設定方法

Microsoft Outlook2003 を利用した メールクライアントの設定です。

- ① Microsoft Outlook 2003 を起動します。
[ツール] - [電子メールアカウント] を選択します。




- ② 電子メールアカウント画面が表示されます。
[新しい電子メールアカウントの追加] を選択して、[次へ] ボタンをクリックします。




③ [サーバーの種類] の選択画面が表示されます。

[POP3(P)] を選択し、[次へ] をクリックします。



④ 「インターネット電子メールの設定」画面が表示されます。

名前、電子メールアドレス、受信メールサーバー、送信メールサーバー、アカウント名、パスワードを入力してパスワードを保存するにチェックを入れ [次へ] をクリックします。



名前:	メールの送信者名
電子メールアドレス:	お客様のメールアドレス
受信メールサーバー:	mail.win-sv.com
送信メールサーバー:	mail.win-sv.com
アカウント名:	メールアドレス
パスワード:	メールアドレスのパスワード

⑤ [セットアップの完了] の画面が表示されます。

【完了】 をクリックするとメールの設定は完了です。

